




GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroyermerlin.it

POTARE I ROSAI

Trovi dettagli e contenuti extra: potare i rosal sarà ancora più semplice.



PERCHÉ E QUANDO POTARE

Con la potatura principale si accorciano i rosal per **concentrare la linfa e dare una direzione ai rami**, così da ottenere una pianta armonica, che produrrà una buona fioritura. I rosal fioriranno sui rami che nasceranno a partire dal mese di aprile fino alla fioritura.


STEP 1

COME POTARE

LA POTATURA DI PULIZIA

Prima dell'inverno elimina i **rami morti**, per evitare che compaiano dei funghi. Taglia **alla base della pianta** usando una cesoia o un troncaremi, ben affilati.

Elimina i **succhioni** che compaiono sotto il punto di innesto. Tieni il battente fisso della cesoia **verso la parte da eliminare** perché, nel momento del taglio, schiaccerà leggermente le fibre del ramo.



ROSAI RIFIORENTI

I rosal rifioranti fioriscono diverse volte da maggio/giugno fino all'inizio delle gelate. La potatura dei rosal rifioranti può cominciare quando **non si corrono più rischi di gelate**, in genere a partire dal mese di marzo.

ROSAI NON RIFIORENTI

I rosal non rifioranti hanno una sola fioritura, durante la bella stagione. Devono essere potati **dopo la fioritura**.

STEP 2

POTARE I ROSAI A CESPUGLIO O ALBERELLO

ROSAI A CESPUGLIO

Il punto da cui si sviluppa una gemma sul ramo si chiama **occhio** e serve da riferimento per il taglio, da fare:
- 5/6 mm sopra l'occhio, di sbieco
- rivolto verso l'esterno della pianta
- con una inclinazione opposta rispetto all'occhio, in modo che l'acqua non scorra sulla gemma.

TAGLIO LUNGO

Se lo scopo non è far aumentare le dimensioni della pianta, su un rosaio molto vigoroso si effettua un taglio detto "lungo", potando **sopra al quinto o al settimo occhio** a partire dalla base.

TAGLIO CORTO

Più il rosaio sarà tagliato corto, più i rami si ripartiranno. Su un rosaio più esile, taglia **sopra al terzo o quinto occhio**.

LA POTATURA ESTIVA





Ci sono tagli che aiutano a mantenere la pianta pulita: taglia solo i **fiori appassiti** all'altezza di un occhio robusto sullo stelo, in modo che la linfa vada ad alimentare i nuovi boccioli.

ROSAI AD ALBERELLO

Segui le stesse regole di base della potatura dei rosal a cespuglio, contando gli occhi **a partire dal punto di innesto** sopra lo stelo principale.

LA DISINFESTAZIONE

Per evitare la trasmissione di malattie, disinfesta la cesoia **prima di passare da un rosaio all'altro**. Raccogli e brucia subito i residui della potatura.



IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Straccio
- Alcol multiuso

ATTREZZI

- Cesoa
- Troncarami

EQUIPAGGIAMENTO

- Guanti da giardino



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 3

POTARE I ROSAI RAMPICANTI



ROSAI RIFIORENTI

I rami che si sviluppano a partire dalla nervatura di innesto costituiscono la chioma del rosaio rampicante. Dai rami della struttura principale partono i rami laterali. Accorcia i rami principali di **circa 1/4 della loro altezza**.



Elimina una parte dei **rami più vecchi**: tienine solo da 3 a 5, per favorire la crescita di nuovi rami a partire dalla base. Se possibile, elimina i **rami al centro dell'arbusto**, per favorire il passaggio di aria e luce.




ROSAI NON RIFIORENTI

Dopo la fioritura, elimina i **rami principali che non hanno rami laterali**. Conserva solo 6 o 7 rami principali ed elimina i rami rovinati, per favorire la crescita di nuovi rami e nuovi fiori.

STEP 4

POTARE I ROSAI AD ARBUSTO



Durante i mesi invernali, taglia i rami dei rosai ad arbusto tra **60 e 80 cm da terra**.



Elimina qualche **ramo principale più vecchio** e lascia quelli nuovi.

Se potati accuratamente, anno dopo anno i rosai rinnovano i rami e offrono fioriture meravigliose.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

POTARE I ROSAI



Puoi realizzare il tuo progetto in 4 semplici step.

Farlo è facile: scopri come potare, esegui la potatura dei rosai a cespuglio o alberello, dei rosai rampicanti, dei rosai ad alberello.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa